

Windows 7 設定マニュアル

設定の前に..... LAN ケーブルでパソコンとケーブルモデムを接続してください。
又、パソコン買換えの方はケーブルモデムの電源の入り切りを行ってください。

ネットワーク設定

1



スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックします。

2



「ネットワークとインターネット」をクリックします。

3



「ネットワークと共有センター」をクリックします。

4



「アダプターの設定の変更」をクリックします。

5




「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

6



「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

7



「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択し、「OK」をクリックします。

TCP/IP の設定は終了です。

CSF ケーブルステーション福岡

福岡県春日市昇町5丁目2番地

TEL: 092-587-1800

FAX: 092-587-1801

URL <http://www.csf.ne.jp/>

E-Mail support@csf.ne.jp

《カスタマーサポート》

専用ダイヤル【092-587-1811】【050-3444-6001】

受付時間 9:00~21:00 (年末・年始は除く)

※ 電話のみのサポートとなります。

※ セットアップ(出張サポート)の場合は有料になります。

ブラウザ設定


1 「スタート」メニューの、「コントロールパネル」を開き、「ネットワークとインターネット」をクリックし、次画面で「インターネットオプション」をクリックします。

2 「インターネットオプション」画面で「ホームページ」欄に、「http://www.csf.ne.jp」を入力します。
※最初に表示するホームページのアドレスを入力（任意）



3

「接続」をクリックし、「ダイヤルしない」にチェックします。
※文字が薄い場合はOKです。
「LANの設定」をクリックし、全てのチェックを外して「OK」で閉じます。



以上でブラウザの設定は終了です。


メール設定

Windows7 でメールを利用される場合は、マイクロソフト社のホームページより「Windows Live メール」をダウンロードしご利用ください。


1 「スタート」メニューより、「Windows Live メール」を起動し、「ツール」→「アカウント」をクリックします。
※「ツール」が表示されていない場合は、[Alt]を押しながら[M]を2回押し下さい。



2 「追加」をクリックします。



3 「電子メールアカウント」を選択し「次へ」をクリックします。




4

- ①「電子メールアドレス」お客様が決められたアドレスを入力
- ②「パスワード」お客様が決められたパスワードを入力
- ③「表示名」使用される方の名前・ニックネーム等を入力
- ④チェックを入れて「次へ」をクリックします。



5

- ①「受信サーバ」に mail.csf.ne.jp を入力
- ②「ログイン ID」の後ろに %、及びメールアドレスの @ 以降のドメインを追加で入力
- ③「送信サーバ」に mail.csf.ne.jp を入力して「次へ」をクリックします。最後に「完了」をクリックし終了です。



設定内容

- メールアドレス・・・OOOOO@csf.ne.jp、OOOOO@△△△.csf.ne.jp
- メールアカウント・・・OOOOO%csf.ne.jp、OOOOO%△△△.csf.ne.jp
- メールパスワード・・・決められたパスワード
- サーバの種類・・・POP3
- 受信メールサーバ・・・mail.csf.ne.jp
- 送信メールサーバ・・・mail.csf.ne.jp

※注意事項

- ・モデムの電源は、普段は切らないで下さい。
- ・近くで雷が鳴っているときは、安全の為モデムの電源をお切り下さい。
- ・別のパソコンを接続される場合、モデムの電源を必ず入れ直して下さい。
- ・ケーブル線の取り外しは絶対にしないで下さい。
(ケーブルモデムの移動が必要になる場合には当社までご連絡ください。)